TURORIAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AKER CLIENT NO WINDOWS

1° Passo: Baixar o Aker Client

Link: http://download.aker.com.br/prod/current/akerclient-2.0.5-pt-win32-install-0005.msi

2 ° Passo: Abra o Aker Client e clique em "Avançar"

Obs: Talvez seja necessário desinstalar anti-vírus para instalar o Aker Client, aqui na SME ele não instala com Symantec instalado.



3° Passo: Clique em "Aceito o Contrato de licença"



4° Passo: Clique em "Avançar" novamente.

informações do us	suário	
Digite as seguintes	informações para personalizar sua instalação.	B ARE
<u>N</u> ome completo	. pmme	
<u>E</u> mpresa:		
para todos que administrador pa	compartilham desse computador. Você precisa ter dii ara instalar as configurações para todos. Instalar esse	eitos de aplicativo para: or
	Uualduer bessoa due usa este computado	
	 Qualquer pessoa que usa este computado Somente para mim (pmmc) 	
ise Installation Wizard	 Qualquer pessoa que usa este computado Somente para mim (pmmc) 	<i></i>

5° Passo: Clique em "Avançar novamente"



6° Passo: Clique em "Avançar novamente"



7 Passo: Clique em "Avançar novamente"



8° Passo: Clique em Concluir.



Após essa etapa, será necessário reiniciar a máquina.

CONFIGURAÇÃO DO AKER CLIENT

Abra o Aker Client e clique na opção "Novo Servidor".

Servidores Certificados R		<i>6</i>	1.000			
	Requisições de Certificado	Dispositivos	J Segurança	Cogs Logs	O Sobre	
Tipo Status Descrição Usuário Correspond	dente					

Descrição: Firewall

Endereço do Servidor: IP do Firewall Aker. Ex: 10.10.X.254, onde cada escola possui um X diferente.

Modo de ativação: Início e Final Automático.

Modo de Login: Colocar a senha passada para uso interno nas escolas. Ex: Secretaria, Professor, Supervisor, Aluno, Diretor e Vice-diretor.

Permissão de Acesso: Global.

Fipo S C Autenticação	Decericão Ucuári De Gitar Servidor	a Cossocia and anta	8 2	3		
	Servidor de Auter	nticação				
	Descrição	Firewall				
	Nome/Endereço do servidor	192.168.6.1 (Vocês devem infor	mar o endereço do Fir <mark>e</mark> wall da escola)			
		Protocolo por usuário (FW 6.1	ou maior)			
	Modo de Ativação:	Modo de Ativação: Início automático / Final automático 🔻				
	Modo de Login: Usuário/Ser	icesso iha 🔻	(Permissões de Acesso	Permissões de Acesso Permissões de Acesso Tipo de Acesso Cobal Cobal Cobal		
O usuário será o mesm usado atualmente para logar no Aker.	para Usuário usuario Senha	📝 Salvar senha		● Giobal Cancelar		
	Domínio					
			🛛 🖌 OK 🛛 🔀 Cancelar			

Após estas etapas, clicar em Ok e reiniciar a máquina novamente.